بسم الله الرحمن الرحيم

كيف تفتح الجهاز من دون كلمه السر

أحياناً ينسى كلمة السر
الخاصة بحسابه في ويندوز XP و بالتالي لا يستطيع الدخول عليه
و لكن ماذا لو كان يملك ملفات و وثائق هامة
لا يستطيع الإستغناء عنها ..
هل يقوم بحذف الويندوز و تركيبه مجدداً ؟
بالطبع لا ، لإنه لا يريد فقدان ملفاته الهامة ..
فإليكم الشرح الـــتــالي للدخـول على الويندوز ..
لنفترض في حـالتنا هذه بإن اسم المستخدم الخـاص بنا
هو pramj و قد فقدنا كملة المرور الخاصة به
ان من ضمن مميزات ويندوز xp انه يقوم بعمل حساب تلقائي
عند تنصيب الويندوز بإسم Administrator له جميع الصلاحيات
و لكنه بالطبع ليكون خفياً .. ليتم إستخدامه فقط في الحالات الطارئـة ..
ما سنقوم به بإختصار هو الدخول عن طريق الحساب الخفي
و هو Administrator و بما انه له جميع الصلاحيات
فسنقوم بتغيير كلمة السر لإسم المستخدم Shajjar .. تابع الشرح:

- أولاً نقــوم بعمل إعادة تشغيل للجهــاز ' Restart ' .
٢- قبل ان يتم تشغيل الجهاز و بالتحديد عن ظهور
الشاشة السوداء التي يتم فيها تحميل ملفات الويندوز
نكرر الضعط على زر F8
من لوحــة المفاتيح ..
٣- ستظهر لنا الآن شاشة سوداء أخرى تحتوي
على خيارات من ضمنهــا Start Windows Normally
و Safe Mode
نقوم نحن بإختيار Safe Mode و ذلك
من خلال انزال الإختيار له من لوحة المفاتيح ،
ثم نضغط Enter ..
٤- سيبدأ الويندوز الآن بالإقلاع و ستظهر لك نافذة
المستخدمين ..
ستلاحظ وجود أسم مستخدم جديد مع المستخدمين و هو
Administrator .. قم بإختياره ..
و سيدخل إلى الويندوز بشكل طبيعي من دون طلب أي كلمة
سر ..
٥- قم الآن بالتوجه إلى Control Panel
ثم إلى User Accouts ..
ستظهر لك الآن حسابات المستخدمين بالقائمــة
٦- قم بإختيار أسم المستخدمpramj ..
ستظهر لك عدة خيارات .. اختر منها Change Password
..
٧- قم الآن فقط بوضع كلمة السر الجديدة ..
لمستخدمنا الأصلي .. فقط و من دون أن يطلب منا الكلمة
القديمــة !

٨ - قم بعمل إعادة تشغيل للجهاز ..
ثم ادخل بشكل طبيعي بالمستخدم الأصلي pramj
و بكلمة السر الجديدة التي حددتها !
ملاحظات :
- عند عمل الويندوز في حالة
Safe Mode ستلاحظ بإن ألوان الكمبيوتر مختله
و هناك بعض الاشياء الغير عادية في الويندوز
و هذا شيء طبيعي .. لإنه الويندوز في هذه الحالة يعمل بأقل
الموارد المتاحة .. عند التشغيل مرة أخرى سيعود كل شيء
كما كان !
- في حالة عدم نجاح الطريقة السابقة
و عندما يطلب منك كلمة مرور للمستخدم
Administrator فهذا يعني ان احداً ما قد قام بالعبث
في هذا المستخدم .. لإن الويندوز دائماً
لا يقوم بوضع أي كلمة سر للمستخدم هذا !

